

Pose med tryk og broderi

Materialer:

Stof til posen 34x42 cm

Stof til for 34x42 cm

Stoftryksfarve

Pensel

Frysepapir

Hobby kniv

Skæreplade

Bagepapir

Broderigarn

Broderinål

Sytråd

Vinkelmåler

Saks


Stofkridt



1. Klip stoffet til posen.
2. Sy zik-zak hele vejen rundt om begge stykker stof.
3. Brug designarket til at finde den geometriske figurer du vil arbejde med.
4. Tegn den figur du har valgt i din firkant. Figuren tegnes i et pænt mønster. Til en pose som denne

må mønsteret højest måle 10 x 18 cm.



5. Lav mindst 3 forskellige mønster og vælg den du bedst kan lide.



6. Tag frysepapiret og læg dit motiv ovenpå så frysepapiret er ca. 3 cm større til alle sider.

7. Sæt de to stykker sammen med tape eller klemmer.

8. Skær nu figurerne ud, skær forsigtigt og pænt langs kanten.



9. Find dit stof til posen.

10. Find midt foran på stoffet.

11. Placer dit mønster 16 cm nede på stoffet og midt foran.



12. Læg frysepapiret med den blanke side ned mod stoffet og sæt det fast med et par nåle.

13. Stryg frysepapiret fast på stoffet.

14. Vælg stoftrykfarver der passer til dit stof. Her er brugt rød, gul og grønt på gult stof.

15. Mal stoffet med en pensel, ved at lægge farven på frysepapiret og trække det ind i figuren.

16. Farverne blandes når de kommer på stoffet, så der bliver glidende overgange.

17. Lad dit stoftryk tørre på avispapir.

18. Når det er helt tørt, trækkes frysepapiret forsigtigt af. Du kan bruge frysepapiret flere gange.


19. Læg bagepapir på strygebrættet dit stoftryk ovenpå og bagepapir øverst.

20. Stoftryksfarverne fikseres ved at stryge dem på 2 prikker i 3-5 minutter.

21. Nu kan der broderes med frie sting på og rundt om motivet.

22. Brug stingvejledningen til at vælge sting. Stingene kan varieres på mange måder.

23. Når broderiet er færdigt, spændes det ud på en plade og fugtes med vand, til det er helt våd.



24. Man kan efterspænde det våde broderi så det sidder stramt.

25. Lad broderiet tørre.

Montering:

26. Fold stoffet med tryk ret mod ret og sæt nåle i langs kanten.



27. Sy en stikning langs siden.

28. Pres sømmen med strygejernet.



29. Læg stoffet så sømmen ligger midt bag og trykket midt foran. Vrangsiden skal være ud.



30. Sy en stikning langs bunden.

31. Pres sømmen.

32. Fold bunden så der bliver et trekantet hjørne.

33. Læg vinkelmåleren på hjørnet så der er 3 cm fra midten og ud til hver side.



34. Lav en streg med kridt langs linjen.

35. Sæt en nål i så stoffet ikke glider skævt.

36. Sy en stikning langs kridtstregen.



37. Gentag med det andet hjørne.

38. Foret syes på samme måde som yderstoffet, der laves dog en åbning i bunden på 8 cm. Åbningen i bunden laves ved at måle 4 cm ud fra midten (syningen) og sætte en nål i her.

Det samme gøres til den anden side.

Nu syes der fra kanten og ind til nålen fra begge sider.

Åbningen bruges til at vende igennem.

39. Læg de to poser inden i hinanden ret mod ret, og sæt nåle i langs kanten.



40. Sy en stikning langs kanten.



41. Pres sømmen.



42. Vend posen igennem åbningen i bunden af foret.

43. Pres sømmen på ydersiden.



44. Åbningen i bunden af foret presses.



45. Luk åbningen med en stikning.



46. Vend posen så retsiden kommer ud.




47. Buk den øverste kant om.




Designark til geometriske mønstre


Der findes mange forskellige geometriske figurer.




Vælg en af figurerne og tegn den i et fint mønster.




Broderisting



Kontursting



Kædesting



Tungesting



Speckling



Frie krydssting



Fritliggende kædesting



Grensting



Y-sting



Vævet blomst